Noi 128 & 64

VIIDE SOMWARIE

·word · perfect ·







manuale @ supersoft (England)

Traduzione di Barbara Franceschini

Word Perfect è un word processor per il Commodore 64 estremamente semplice da utilizzare.

Permette di scrivere e visualizzare i testi sullo schermo esattamente nel modo in cui si desidera stamparli, senza la restrizione della larghezza di 40 colonne propria dello schermo del Commodore 64.

I testi possono essere conservati sia su disco che su nastro.

In caso si voglia effettivamente stampare un testo, la stampante è necessaria: Word Perfect, però, è particolarmente adatto anche per memorizzare, riordinare e visualizzare un testo.

Come caricare Word Perfect

Per caricare Word Perfect basta premere SHIFT-RUN/STOP, se si utilizza il nastro, oppure scrivere LOAD":",8 (RETURN) ed in seguito RUN (RE-TURN), se si utilizza il disco.

Quando la maggior parte del programma sarà caricata vi sarà richiesto di indicare la lunghezza e la larghezza della pagina.

Questi valori determinano quanti caratteri saranno stampati in ogni riga e quante righe saranno stampate in ogni pagina.

Su di un foglio normale di 11 pollici potrete al massimo stampare 60 righe di 80 caratteri.

Il foglio di carta ha in realtà una lunghezza di 66 righe, ma quando si fa uso del modulo continuo Word Perfect lascia 6 righe in bianco. Tiene conto, infatti, di un margine all'inizio e alla fine di ogni foglio.

Se siete intenzionati ad usare fogli singoli di carta A4, 60 righe di 70 caratteri permetteranno di ottenere un ragionevole margine tutt'intorno.

Non bisogna dimenticare che la stampante potrebbe avere qualche problema di presa sulla carta verso la fine del foglio.

In seguito Word Perfect richiederà il numero di dispositivo (device) della vostra stampante. La maggior parte delle stampanti è indirizzata col numero 4, ma alcune stampanti Commodore possono sceligiere tra il 4 ed il 5. Bisogna indicare il numero 7, qualora si voglia usare una stampante parallela collegata alla User Port dei 64. Le stampanti Commodore i condigento un indirizzo secondario, solitamente 7. Per utteriori informazioni sulla stam-

pante vedere l'Appendice C.

Come iniziare

Quando Word Perfec sarà stato caricato completamente apparirà uno schermo libero con una fila di indicatori in al-

to: W080 -la larghezza della pagina fino a 160 caratteri

L254 – la lunghezza dell'area del testo, che è di 254 righe, a meno che la larghezza sia maggiore di 143 caratteri CC001 – la colonna in cui si trova il cursore

CL001 - la riga in cui si trova il cursore LL231 - il numero di righe rimaste dopo quelle visualizzate sullo schermo SC e SL indicano la posizione dell'angolo in alto a sinistra dello schermo in relazione alla pagina corrente.

Il Commodore 64 è in grado di contenere più di quattro pagine della misura

La seconda riga è usata per indicare il modo in atto, la posizione dei margini a sinistra e a destra, le tabulazioni. Se la seconda riga appare in campo normale, significa che si è in MODO EDIT; si può inserire ed editare un testo. La maggior parte dei tasti lavora

come normalmente.
Il campo in reverse indica il MODO
CONTROL; molti tasti allora assumono
funzioni speciali.

Se la riga contiene una serie di lineette, significa che ci si trova in MODO SOTTOLINEATURA (UNDERLINING ON); ogni testo scritto appare sottolineato sullo schermo e può essere stampato sottolineato con alcune stampati (Appendice C).

I caratteri più (+) indicano invece le posizioni di tabulazione.

Le parentesi quadre ricordano le posizioni dei margini destro e sinistro. Tutto il testo sarà normalmente riprodotto all'interno di questi margini.

Scrittura e redazione dei testi

A questo punto provate a scrivere qualche frase.

Se vi trovate in campo reverse, prima bisogna premere SHIFT-CTRL per entrare in MODO EDIT.

Premete il tasto CLR-HOME per portare il cursore nell'angolo in alto a sinistra, poi scrivete alcune righe.

Ricordate che tutti i tasti, se tenuti schiacciati, ripetono automaticamente la propria funzione.

Quando il cursore si avvicina al limite dello schermo, si verifica uno scroll della pagina nello stesso verso in cui si muove il carrello della macchina da scrivere

scrivere.

Quando ci si avvicina al margine destro della pagina contrassegnato da] nella riga di modo, quest'ulima si mette a lampeggiare ed un "campanello" suona (ancora una volta Word Perfect si comporta nello stesso modo di una

macchina da scrivere).

Ora si potrebbe andare a capo premendo RETURN, ma è molto più semplice continuare a scrivere e lasciare che il programma guidi il cursore all'inizio della nuova rina.

Se questo accade mentre vi trovate nel mezzo di una parola, ta parola stessa verrà riposizionata all'inizio della riga successiva, cosa che non si può attuare con una normale macchina da scrivere.

Gli errori possono essere corretti con facilità, utilizzando i tasti del cursore per muoverlo e ribattendo nuovamente sulle lettere sbagliate.

Si possono inserire spazi con il tasto INST (SHIFT-DEL) e i caratteri possono essere cancellati usando il tasto DEL. La maggior parte dei tasti ha la funzione che ci si aspetta, ma esistono alcune eccezioni:

- SHIFT-RETURN cancellerà tutto il

testo alla destra del cursore, ed in seguito sposterà il cursore stesso alla riga successiva:

 il tasto DEL cancellerà la parte di testo che si trova alla sua destra anziche quella alla sua sinistra quando si trova all'inizio di una riga (altrimenti lavora normalmente).

Fate delle prove finché l'uso dei vari tasti non vi torna familiare e prestate attenzione ai cambiamenti negli indicatori posti in alto sullo schermo mentre vi muovete per la pagina.

I tasti di funzione vi permettono di muovervi rapidamente all'interno del testo:



 f1 – muove il cursore alla successiva posizione di tabulazione

f3 – muove il cursore a quella precedente

15 – muove il cursore alla fine della pagina
 17 – muove il cursore alla fine della

pagina precedente
Premete il tasto CTRL per entrare nel

MODO CONTROL.
Quando vi trovate nel MODO CONTROL, la linea di modo è visualizzata in campo reverse e molti tasti banno.

una funzione speciale.
Prima di entrare nei particolari per quanto riguarda i comandi disponibili nel MODO CONTROL sarà utile sape-

re qualcosa sul funzionamento di Word Perfect. Innanzitutto Word Perfect vede le parole come stringhe di caratteri separati

da un singolo spazio. In caso ci siano due o più parole che non si vogliono dividere, bisogna separarle con uno speciale spazio ottenuto premendo la barra spaziatrice insieme a SHIET o SHIET-I OCK

Questi spazi appaiono sullo schermo come piccole lineette che congiungono le due parole, ma che sono mutate in normali spazi quando vengono stampate.

In secondo luogo Word Perfect riconosce i paragrafi cercando la singola riga bianca che li separa.

Infine Word Perfect identifica la fine di un testo cercando due o più righe bianche consecutive.

Come inserire i testi

Si può inserire un'intera riga entrando in MODO CONTROL e premendo il tasto che muove il cursore verso il bas-

Tutte le righe dal cursore in poi si sposteranno verso il basso, per cedere il posto ad una nuova riga.

La riga inserita è infatti l'ultima dell'area del testo e in condizioni normali sarà vuota, a meno che sia stata in precedenza usata la funzione di cancellazione righe.

Se la riga non è vuota, è possibile liberarla mediante l'uso di SHIFT-RETURN.

Potreste anche voler inserire delle parole nel bel mezzo di una riga.

Nel MODO EDIT il tasto INST permette di introdurre dei caratteri soltanto quando c'è dello spazio alla fine della linea, mentre in MODO CONTROL esso rende disponibile un'intera riga vuota a parlire dalla posizione del cursore. Premete DEL in MODO CONTROL per eliminare gli spazi liberi che rimangono dopo il vostro inserimento.

Questa azione riformatta il paragrafo in cui è posizionato il cursore (paragrafo corrente).

Come cancellare una riga

È possibile cancellare un'intera riga posizionando il cursore in un punto qualunque di quella riga, entrando in MODO CONTROL e premendo CUR-SOR UP.

La parte di testo al di sotto del cursore subisce uno scroll verso l'alto fino a riempire lo spazio disponibile.

riempire lo spazio disponibile. La riga cancellata non è completamente persa, ma è stata spostata sul fondo dell'area di testo.

Ció è molto utile in caso di errore, perché può essere reintegrata usando CURSOR DOWN.

Come spostare blocchi di testo

Per trasferire una o più righe di un testo da una parte del documento ad un'altra basta posizionare il cursore sulla prima riga del paragrafo o della parte di testo da spostare, entrare in MODO CONTROL e mantenere premuto CURSOR UP finché tutte le righe da trasferire siano scomparse.

A questo punto tornate in MODO EDIT e portate il cursore nel luogo in cui desiderate che le righe riappaiano. Entrate di nuovo in MODO CONTROL e premete CURSOR DOWN fino a quando tutte le righe saranno state recuperate.

Come copiare parti di testo

Per ripetere la linea corrente (quella del cursore) premete R in MODO CON-TROL.

word · perfect

Il resto del testo si sposterà verso il basso di una riga per far posto.

mando sarà ignorato. Per copiare una parte di testo posizionate il cursore sulla prima riga e pre-

nate il cursore sulla prima riga e premere CTRL-R.

Ora premete CURSOR UP per manda-

re la riga duplicata alla fine dell'area testo e tornate in MODO EDIT per posizionare il cursore sulla riga successiva.

Quando ogni riga del testo sará stata copiata portate il cursore dove desiderate che la copia appaia, entrate nuovamente in MODO CONTROL e premete CURSOR DOWN finché il blocco sará completo.



Come cancellare un testo

Premendo CLR (SHIFT-HOME) in MO-DO CONTROL, si elimina tutto il testo dal cursore in su. Bissona fare molta attenzione, perché

puesta funzione è irreversibile.

Per cancellare una sola riga a partire
dalla posizione del cursore premete
SHIFT-RETURN in MODO EDIT.

Come disporre le tabulazioni

Per disporre una tabulazione portate il cursore nella colonna prescelta, entrate in MODO CONTROLe premete +. Le posizioni delle TABULAZIONI sono segnate da segni + sulla seconda riga di stato.

Per cancellare una TABULAZIONE spostatevi sulla posizione da eliminare, usando f1, f3 o i tasti del cursore, poi entrate in MODO CONTROL e premete –.

Potete eliminare tutte le tabulazioni premendo il tasto HOME.

Disposizione dei margini

Inizialmente i margini di destra e di sinistra (indicati da parentesi quadre nella LINEA DI MODO) si trovano sui bordi della pagina.

bordi della pagina.
Comunque può capitare che vogliate
cambiare la disposizione dei margini
mentre scrivete il vostro testo; ad
esempio se avete intenzione di iniziare

un paragrafo più a destra. Il cambiamento dei margini non interessa assolutamente il testo già scritto, ma, come vedremo in sequito, ne

influenzerà la riformattazione. Per stabilire il margine sinistro portate il cursore sulla colonna desiderata, entrate in MODO CONTROL e premete:

o [. Se volete disporre il margine destro alla stessa distanza dal bordo destro, premete invece =.

Altrimenti, per stabilire il margine destro posizionate il cursore nella colonna appropriata e premete: o] in MODO CONTROL.

Se premete Z in MODO CONTROL, il cursore si sposta di uno spazio a destra, il margine sinistro viene fissato alla nuova posizione del cursore, mentre quello destro viene fissato simmetricamente.

Shift-Z si comporta pressoché allo stesso modo, ma muove il cursore a sinistra e i margini verso l'esterno. I margini sono riposizionati sui bordi della pagina, se digitate E in MODO CONTRO!

Come centrare un testo

Si può centrare tra i margini, una singola riga di un testo posizionando il cursore su quella riga, entrando in MO-

DO CONTROL e premendo C. Per cancellare l'effetto di questa operazione basta premere SHIFT-C.

Ricerca (find)

Si può ricercare una parola specifica, una frase o una stringa di caratteri che ricorre nel testo.

Premete W in MODO CONTROL ed otterrete uno schermo vuoto, poi inserite la stringa di testo richiesta e al termine premete RETURN.

Per trovare la stringa che è stata inserita digitate F in MODO CONTROL. Con questo darete il via ad una ricerca

dalla posizione del cursore in poi. Se la stringa viene ritrovata, il cursore sarà posizionato in quel luogo; se invece non viene ritrovata, il cursore si sposterà alla fine del testo. Premete RLIN/STOP per arrestare la ri-

cerca.
Per trovare ogni ricorrenza successiva della stringa cercata premete nuovamente E in MODO CONTROL.

Come riformattare i testi

Premete DEL in MODO CONTROL per riformattare il paragrafo corrente, in modo che gli spazi in eccesso siano rimossi e che siano sistemate su ogni riga quante più parole possibile.

L'operazione comincia dalla posizione del cursore ed ha luogo soltanto sul testo all'interno dei margini, mentre tutto il testo che si trova fuori di essi è ignorato.

State perciò particolarmente attenti ad usare questa funzione, se avete cambiato la disposizione dei margini. In caso vogliate mantenere spazimultipi tra le parole, usate spazi shiftati al posto di spazi normali, dato che questi non vengono rimossi durante la

riformattazione.

word · perfect

Come cambiare le dimensioni della pagina

Per cambiare la lunghezza o la larghezza della pagina premete N in MO-DO CONTROL, poi inserite la lunghezza e la larghezza separate da una vir-

Il testo già digitato sarà ridisposto sullo schermo conformemente alla larghezza scelta e potrebbe necessitare di essere riformattato.



MANCA PAGINA 8



Come caricare i file di un testo

Per caricare il file di un testo da nastro o disco entrate in MODO CONTROL e premete L

Apparirà la scritta I OAD, di seguito alla quale scriverete il nome del file fra virgolette (se state usando il disco, dovete aggiungere 8), poi premete RE-TURN

Ad esempio:

LOAD TESTO caricherà un file chiamato TESTO dal

nastro LOAD caricherà il primo file dal nastro

LOAD TESTO". 8 caricherà TESTO dal disco

Il file sarà caricato nell'area di lavoro a partire dall'inizio Ogni testo preesistente sarà coperto. Margini, tabulazioni e gli altri parametri saranno stabiliti alle condizioni prevalenti guando il testo è stato salvato.

Append Per incorporare un testo da nastro o

disco nel testo già in memoria portate il cursore nel luogo in cui il file deve essere inserito, entrate in MODO CONTROL e premete A Apparirà la scritta APPEND.

Scrivete il nome del file come per il comando I OAD

Il file verrà caricato nell'area di lavoro a partire dalla posizione del cursore. Ogni testo che si trova in quel luogo verrà coperto.

Margini, tabulazioni e gli altri parametri saranno stabiliti alle condizioni prevalenti al momento del salvataggio del fi-

Paragrafi o capitoli di cui si conosce la lunghezza possono essere inseriti nel testo senza sovrascriverlo, a patto che si riservi dello spazio lasciando libere delle righe.

Potreste, ad esempio, aggiungere nome ed indirizzo in una lettera tipo, perennalizzandola

Ulteriori informazioni

Quando un'operazione su nastro o disco ha già avuto luogo, i successivi accessi alla periferica includeranno l'ultimo nome del file e l'ultimo numero di dispositivo utilizzato.

Questi, tuttavia, possono essere editati utilizzando i tasti del cursore. Se commettete un errore mentre scri-

vete il nome del file, è possibile che appaia il segnale di un errore e vi ritroviate in BASIC

Per ritornare a Word Perfect senza danneggiare nulla digitate semplicemente RUN (RETURN).

L'operazione che stavate cercando di eseguire al momento dell'errore non è stata eseguita.

Come stampare un testo

Quando siete pronti per stampare il vostro testo posizionate il cursore sull'ultima riga che desiderate stampare.

re.

Tenete presente che la stampa riguarda le righe a partire dall'inizio dell'area
di testo fino a quella in cui si trova il
cursore, inclusa.

Poi, per produrre una singola copia del vostro testo su modulo continuo premete 1 in MODO CONTROL.

Sei linee bianche saranno inserite automaticamente tra un foglio e l'altro per ottenere una marginatura verticale in alto e in basso.

Potete stampare automaticamente fino a 9 copie dello stesso testo: per fare questo premete CTRL e un tasto tra 2 e 9.

Per stampare su fogli di carta singoli premete 0 (zero).

In questo caso il processo di stampa si arresterà alla fine di ogni pagina per permettere il cambio della carta; premete shift per continuare.

I testi sottolineati non saranno stampati come tali, a meno che non si selezioni la funzione di SOTTOLINEATURA (UNDERLINING).

Ciò significa che si può visualizzare un testo sullo schermo senza essere costretti a stamparlo sottolineato. Se la stampante non provvede ad inviare automaticamente un LINEFEED

(ve ne accorgete perché ogni riga è stampata sulla precedente), c'è una semplice soluzione.

Premete 1 in MODO CONTROL (nota-

te che sulla riga in alto apparirà una in reverse).

Ora un carattere LINEFEED verrà invia-

Ora un carattere LINEFEED verra inviato alla stampante alla fine di ogni riga e l'inconveniente sarà eliminato. Per disabilitare questa funzione pre-

Per disabilitare questa funzione premete 1 una seconda volta. Ulteriori informazioni sull'uso della stampante sono date nell'Appendice C.

APPENDICE A

Comandi speciali

Ci sono parecchi comandi in MODO CONTROL che non sono contemplati nella parte principale di questo manuale, poiché saranno usati solamente da un numero ristretto di utenti.



Scroll dello spazio di lavoro

Se premete M in MODO CONTROL, l'intera area del testo verrà spostata in modo che la linea del cursore si trovi in alto, diventando la prima.

in atio, diventando la prima.

Ció è particolarmente utile quando si usano funzioni come il salvataggio e stampa, le quali operano dall'inizio del testo fino alla posizione del cursore. Quando si preme il tasto i no di Quando si preme il tasto i no solicio curso scroll verso l'atio, così che la riga del cursore diventa la prima riga; il cursore rimane nella medesima posizione.

ne. Se il cursore si trova sull'ultima riga della pagina, allora il testo subisce lo scroll di una pagina e il cursore viene lasciato sull'ultima riga della pagina sequente.

Premendo shift-P in MODO CON-TROL, si provoca uno scroll verso il

Se il cursore si trova sull'ultima riga di una pagina, allora il testo subisce lo scroll verso il basso di una pagina, lasciando il cursore sull'ultima riga della pagina precedente

Questi due comandi sono particolarmente pratici, se volete salvare o stampare una singola pagina di un testo.

Incolonnamenti

Premendo il tasto CURSORE a destra in MODO CONTROL, la parte di testo posta alla destra della posizione del cursore viene spostata in fuori verso destre

L'ultimo carattere o spazio di ogni riga riappare nella colonna del cursore, come se il blocco avesse subito una rotazione.

Anche premendo il tasto CURSORE a sinistra si ottlene una rotazione, ma nell'opposta direzione. L'applicazione più ovvia di questi due comandi è per permettervi di riordinare colonne di citre o altri dati

Potete avvicinare o allontanare fra loro le colonne, o perfino cambiarne l'ordine.

Come far ruotare parti di testo

l comandi visti sopra interessano l'intera area del testo, cosa che spesso crea inconvenienti.

Se premete il tasto Commodore in MO-DO CONTROL (come se voleste selezionare il MODO SOTTOLINEATURA), potete usare i tasti del cursore per manipolare la parte di testo situata a destra e sotto il cursore.

CURSOR RIGHT e CURSOR LEFT opereranno come descritto in precedenza, ma senza interessare il testo sopra la linea del cursore.

Similmente potete utilizzare CURSOR DOWN e CURSOR UP per far ruotare una parte di testo in direzione verticale, interessando sempre soltanto il testo sotto e alla sinistra del cursore.

Per esempio, CURSOR DOWN sposterà verso il basso di una riga il testo e porterà l'ultima riga dell'area di testo in alto per riempire il vuoto.

CURSOR UP lavora alla stessa maniera, ma nel verso opposto, portando la riga dall'alto al basso dell'area di testo.

APPENDICE B

Comandi per il disco

Word Perfect vi permette di visualizzare la directory del disco o di inviare comandi al drive senza lasciare il programma.

gramma.
Premete @ in MODO CONTROL. Apparirà il simbolo @ e a questo punto basterà digitare \$ e premere RETURN per visualizzare la directory:

\$ - Visualizza completamente la directory del disco \$:P* - Visualizza tutti i file che iniziano

dalla lettera P Altri comandi sono simili a quelli spiegati nel manuale del vostro drive. Normalmente aprireste un canale verso il disco (OPEN 15, 8, 15) prima di

inviare un comando; Word Perfect, invece, si incarica per voi dell'apertura e della chiusura di canali e file. Eccovi un esempio per ogni comando:

S0:TESTO - elimina il file TESTO dal disco nel drive 0

V0 – convalida il disco posto nel drive 0 no – inizializza il disco

nel drive 0 N0:NOME,F1 – formatta un disco

nome NOME e ID F1.

Tutte le informazioni presenti sul disco
vengono distrutte.

R0:NEW=0:OLD

— cambia il nome del file OLD in NEW

C0:BACKUP=0:T2

- copia il file T2 in un nuovo file chiamato BACKUP. Il file originale non è alterato.

word · perfect

È bene usare il prefisso 0: anche se state lavorando con un singolo drive. Alcune unità a disco Commodore hanno due drive numerati 0 e 1

Se premete RETURN senza introdurre alcun comando, lo stato del disco sará visualizzato (una luce rossa lampeggiante sul drive indica quando si verifica un errore).

Il programma visualizza sempre lo sta-

to del disco dopo l'esecuzione di un comando. Per tornare in MODO EDIT premete

Per tornare in MODO EDIT premete RETURN.

Altrimenti potete premere @ per inviare un altro comando al disco, S per salvare un file, L per caricare un file, V per verificare un file o A per incorporarlo in uno in memoria.



MANCA PAGINA 14

MANCA PAGINA 15

CURSORI

Modo control

SHIFT-CLR cancella l'area di lavoro (testo) DFI ricostruisce il paragrafo SPAZIO sottolinea SHIFT-SPAZIO cancella la sottolineatura dunlica una linea. fissa la tabulazione + cancella la tabulazione HOME cancella tutte le tabulazioni stabilisce il margine sinistro fissa il margine destro fissa i margini in modo simmetrico avvicina i margini SHIFT-7 allontana i margini disattiva i margini centra il testo nella riga SHIFT-C oiustifica a sinistra il testo. definisce la stringa da ricercare effettua la ricerca della stringa. sposta il testo: la linea del cursore diventa la prima muove di una pagina verso l'inizio SHIFT-P muove di una pagina verso la fine CURSORI scroll di righe e colonne E definisce i colori di schermo salva il testo B carica il testo verifica il testo A aggiunge o inserisce il testo stampa una copia del testo su fogli singoli stampa da 1 a 9 copie del testo su modulo continuo 1 9 stampa del testo proporzionale invia codici speciali di controllo attiva e disattiva il LINE FEED attiva e disattiva il set di caratteri alternativo invia i comandi al drive e torna al BASIC

Modo control e sottolineato

ruotano i blocchi di testo nella direzione dei tasti cursore



LOGO . MENÙ . VIDEOSCREEN . DECIDI . VIDEOMUSIC . ESERCIZI WORD PERFECT . COMANDI WORD PERFECT .

WORD PERFECT . TUTOR . THE TRAP DOOR LIST SUPERVISOR 64 • LIST SUPERVISOR 128 • CODE 64
 RILOCATORE • AMIGA LIKE • FANTASTICO C 128 •

